INSTALLER ET RÉGLER

Sur un ordinateur ou un téléphone, ouvrez le compte Epic de votre enfant.

> **Important :** Les réglages doivent être faits **dans le compte Epic de votre enfant**, pas dans votre compte de parent. Ils protègent Epic, mais **pas tous les jeux du PC**.

1 Ouvrir le bon compte Epic Games

1. Ouvrez votre navigateur Internet (Chrome, Edge, Safari…) et allez sur **epicgames.com/account/parental-controls**.
2. Connectez-vous avec le **compte Epic Games utilisé par votre enfant**. S'il joue déjà à Fortnite, utilisez ce même compte Epic.
3. Si Epic affiche une **demande d'accord parental**, ouvrez le message envoyé au parent et suivez les instructions avant de continuer.

☐ **Je suis connecté au compte Epic utilisé par mon enfant.**

2 Créer un code secret parental

1. Dans la colonne de gauche, cliquez sur **Contrôle parental**.
2. Choisissez **Définir un code PIN de contrôle parental**. Saisissez un code secret de **6 chiffres** et confirmez-le.
3. Gardez ce code **pour vous** : il sera demandé pour changer les réglages ou autoriser certains contenus.

À savoir : créer le code ne bloque rien à lui seul. Il faut maintenant choisir les restrictions.

☐ **Le code PIN parental est créé et connu du parent seul.**

3 Choisir les jeux adaptés à son âge

1. Dans **Contrôle parental**, ouvrez les réglages de **classification d'âge de l'Epic Games Store**.
2. Choisissez la classification maximale adaptée à votre enfant (**PEGI** en France).
3. Si votre enfant veut ensuite obtenir un **nouveau jeu** au-dessus de ce niveau, Epic demandera le **code PIN** — même pour un jeu gratuit.

Attention : ce réglage concerne l'acquisition de nouveaux jeux ; vérifiez aussi les jeux déjà installés.

☐ **La limite d'âge des nouveaux jeux est enregistrée.**

POUR ALLER PLUS LOIN

Retrouvez les conseils et les ressources pratiques de MedecinGeek pour accompagner les usages numériques de votre enfant.
medecingeek.com

PROTÉGER ET VÉRIFIER

Achats, amis, discussions et limites du contrôle parental Epic.

4 Protéger les achats avec de l'argent

1. Dans **Contrôle parental**, trouvez **Exiger un code PIN pour les paiements Epic Games**.
2. Activez cette option. Un achat payé avec le **système de paiement Epic** demandera alors votre code secret.
3. Vérifiez aussi les **cartes et moyens de paiement** enregistrés et supprimez ceux qui ne sont pas nécessaires.

Attention : le PIN ne bloque ni les achats en V-Bucks, ni les paiements sur consoles ou autres boutiques.

- [ ] **Un code PIN est exigé pour les paiements Epic.**

5 Limiter les amis et les discussions

1. Dans les **autorisations sociales** du compte Epic, activez **« Exiger un code PIN pour ajouter des amis »**.
2. Pour les **discussions vocales et écrites Epic**, choisissez **« Amis uniquement »** ou **« Personne »**, selon vos règles.
3. Vérifiez aussi les **options sociales du lanceur** et les réglages de chat du jeu utilisé par votre enfant.

- [ ] **Amis et discussions Epic sont configurés.**

6 Vérifier le temps de jeu

1. Si votre enfant joue à **Fortnite**, ouvrez la rubrique **Limites de temps** du contrôle parental Epic et choisissez les jours, heures et durées autorisés.
2. Pour les **autres jeux de l'Epic Games Store**, les limites Fortnite ne fonctionnent pas : utilisez les réglages de **Windows 11** ou de la console.
3. Dans chaque jeu externe, vérifiez également les **discussions et les achats** qui peuvent disposer de paramètres séparés.

- [ ] **Le temps de jeu est contrôlé sur l'appareil et, si besoin, sur Fortnite.**

7 Tout vérifier avec votre enfant

- [ ] Compte Epic de l'enfant vérifié
- [ ] Limite d'âge PEGI réglée
- [ ] Paiements protégés par PIN
- [ ] Amis, discussions et temps vérifiés

À retenir : contrôler Epic ne suffit pas : vérifiez aussi l'appareil et les autres jeux.